



Voxit Budgie™ Pro, Talsyntes



INSTALLASJONSVEILEDNING

Revision: 0.1

Systemkrav

Systemkrav for Voxit Budgie Pro:

Prosesor	Pentium 1 Ghz klokkefrekvens, eller raskere, anbefales
Minne	1 GB anbefales
Harddisk	Mellom 50 – 250 MB ledig plass på harddisken pr. stemme som installeres.
Operativsystem	Microsoft® Windows® XP SP2 Microsoft® Windows® Vista Microsoft® Windows® 7
Lydkort	Windows®-kompatibelt lydkort er nødvendig

Innehold

Ved installasjon av programmet installeres følgende:

- Voxit Budgie Pro.
- Dokumentasjon for Voxit Budgie Pro
- Motor for stemmer
- Visual C++ 2005 Runtime

Stemmer

Hver stemme er en lisens og installeres separat:

Stemmene i Budgie Pro kommer fra Acapela Group (Acapela Text- To –Speech) og /eller fra Nuance Inc (RealSpeak™), i det etterfølgende bruker vi forkortelsene AC og NC.

NC-stemmene er SAPI5 kompatible(se Anvend stemmer i andre programmer) til forskjell fra AC-stemmene som ikke kan nås fra andre programmer.

AC-stemmene har en ordlistefunksjon som gjør at du kan lage egne ordlister for å justere uttalen.

Bruk av RealSpeak Solo (Sapi5) i andre program

Når du skal aktivere opplåsningskoden for lisens / stemme på Budgie Pro og du har til hensikt å benytte Sapi 5 stemmer i andre program vil operativsystemet ditt bestemme hvordan denne installasjonen vil foregå:

Har du Windows XP skal brukeren være innlogget som administrator

Har du Windows Vista eller Windows 7 må programmet kjøres som administrator (1*)

(1*) høyreklikk med musen på programikonet for Budgie Pro - velg å kjøre programmet som administrator

Tilgjengelig stemmer

	Kari	Norsk	AC
	Olav	Norsk	AC
	Vegard	Norsk	AC
	Trygve	Norsk	AC
	Nora	Norsk	NC
	Stine	Norsk	NC
	Emily	Engelsk (Storbritania)	NC
	Graham	Engelsk (Storbritania)	AC
	Lucy	Engelsk (Storbritania)	AC
	Peter	Engelsk (Storbritania)	AC
	Serena	Engelsk (Storbritania)	NC
	Heather	Engelsk (USA)	AC
	Kenny	Engelsk (USA, barn)	AC
	Laura	Engelsk (USA)	AC
	Nelly	Engelsk (USA, barn)	AC
	Ryan	Engelsk (USA)	AC
	Maria	Spansk	AC
	Monica	Spansk	NC
	Alice	Fransk	AC
	Bruno	Fransk	AC
	Claire	Fransk	AC
	Julie	Fransk	AC
	Virgine	Fransk	NC
	Klaus	Tysk	AC
	Sarah	Tysk	AC
	Steffi	Tysk	NC
	Alva	Svensk	NC
	Ann-Marie	Svensk	AC (ej ordliste)
	Elin	Svensk	AC
	Emma	Svensk	AC
	Erik	Svensk	AC
	Ingmar	Svensk	AC (ej ordliste)
	Ingrid	Svensk	NC
	Mette	Dansk	AC
	Poul	Dansk	AC (ej ordliste)
	Ida	Dansk	NC
	Matty	Finsk	AC
	Sanna	Finsk	AC
	Femke	Hollandsk	AC
	Max	Hollandsk	AC
	Sofie	Hollandsk (Belgia)	AC
	Salma	Arabisk	AC
	Youssef	Arabisk	AC
	Snorri	Islandsk	AC (ej ordliste)
	Chiara	Italiensk	AC
	Ania	Polsk	AC
	Celia	Portugisisk	AC
	Eliska	Tsjekkisk	AC

Installasjon

For å installere Voxit Budgie Pro trenger du program CD'en eller filene nedlastet fra internett og tilgang til dem på harddisken eller via et nettverk.

Det er viktig av man kjører installasjonen (både av Budgie Pro Core, og av stemmer) som administrator. Budgie Pro må installeres før du kan installere en stemme.

For store avtalekunder kan installasjonsprosedyren avvike, se i så fall installasjonsvedlegget til avtalen.

Slik installerer du Budgie Pro og nye stemmer

Sett DVD-platen i DVD spilleren hvis du installerer fra en DVD




Hvis CD / DVD'en ikke starter automatisk eller om du installerer fra en mappe –start installasjonen ved å kjøre start.exe direkte fra platen eller mappen som inneholder installasjonen for Voxir Budgie Pro.

Først må Voxit Budgie Pro – Core installeres, så kan du installere den eller de stemmene du velger.



Klick på neste




Les nøye gjennom lisensavtalen. Vær oppmerksom på at du må markere at du aksepterer lisensavtalen for å kunne fortsette installasjonen.

Klikk så på neste for å fortsette.

Velg hvilken mappe som Budgie Pro skal lagres i.

Klikk så på neste for å fortsette



Vær tålmodig, spesielt når stemmene blir installert, en stemme kan være så stor som 250 Mb.

Klikk så på neste for å fortsette.



Klikk på ferdigstilling

Installasjonen av programmet Budgie Pro 2.1 Core er nå ferdig.


Nå gjenstår installasjonen av de stemmene du ønsker å bruke.

Hver stemme installeres separat.

Installasjonen av stemmene er lik installasjonen av Budgie Pro – Core

Start Budgie Pro

Hvis du har startet programmet uten å ha installert en stemme får du følgende melding:



Når du starter programmet for første gang må du velge stemme og en ordliste.




Lisenshåndtering


Budgie Pro fungerer i 30 dager (demo). Etter den tid må du ha en lisens for at programmet skal virke. Du trenger en lisens for hver stemme du vil bruke.

Installere lisens


Klikk på Verktøymenyen og velg Lisenshåndtering



Her vises informasjon om hvilke stemmer som finnes samt hvilken status de har. Marker den stemmen du vil installere og klikk på nøkkelen for å låse opp stemmen.



Hvis du bruker Windows Vista eller Windows 7 med UAC (User Account Control) aktiv og har problemer med å aktivere lisensen kan du prøve å kjøre Budgie Pro som administrator, ved å høyreklikke programfilen BudgiePro og velge "Kjør som administrator". Programfilen finner du i mappen hvor du installert Budgie Pro. eks. C:\Programfiler\Voxit\Budgie Pro 2.0



Lås opp

Fyll inn følgende felt:

A) Lisensinnehaver, Fornavn og etternavn på personen som eier produktet (eller navnet på firmaet, organisasjonen eller skolen som eier produktet dersom eieren ikke er en privatperson)

B) Lisensnummer, se din lisens

C) Opplåsningskode, se din lisens

D) Klikk på Lås opp

Detaljer for å få detaljert informasjon om stemmen.


Avinstallere programmet

For å avinstallere programmet bør du alltid bruke Kontrollpanelet i Windows.


Følg anvisningene under for å avinstallere Budgie Pro:

Der som du har installert Word Addin, avinstaller du dette tillegget via Kontrollpanelet. Tillegget heter BudgiePro.Word2007 i listen over program som kan avinstalleres.

1. Åpne Kontrollpanelet
2. *Dobbelklikk på ikonet Legg til eller fjern programmer/ Programmer og funksjoner slik at Egenskaper for Legg til / Fjern vises på skjermen. Hvis du arbeider i Windows Vista heter funksjonen Avinstaller eller Endre et program*
3. Velg Budgie Pro – Core fra listen og klikk på ikonet for Legg til/ta bort program eller
4. *Klikk på ikonet Avinstaller*



Legg merke til at også stemmene ligger som "egne" program og må derfor avinstalleres separat – på samme måte som Budgie Pro-Core. I dette eksempelet heter stemmen Steffi. Dialogbokser veileder deg gjennom avinstallasjonen



5. *Klikk på Ja*
6. *Avinstallasjonen er ferdig.*